

Date: Mercredi 20 octobre 2004 à 20:41:31

Sujet: 2 Divx

Comment telecharger installer et bien configurer Emule

Installation et Configuration d'Emule

Télécharger la dernière version d'emule sur le site [site officiel.](#)

Vous pouvez prendre la version installer.exe c'est la plus simple à installer.

Après avoir télécharger la dernière version, installez là sur votre disque dur (C :) . Ensuite, comme pour Edonkey il faut que vous installiez une liste de serveurs contenue dans le fichier nommé server.met. Vous trouverez une liste de serveurs sur le site d'ocbmaurice. Installez le fichier server.met dans le repertoire ou vous avez installé emule (C:Program FileseMule). Lorsque Windows va vous demandez si vous voulez remplacer le fichier existant par le nouveau serveur.met, repondez oui. Ensuite, ouvrez le fichier adresses.dat et copiez/coller (avec Ctrl + C et Ctrl + V) ces adresses dans votre fichier adresses.dat :

<http://ocbmaurice.dyndns.org/pl/slist.pl/serveur.met?download/serveur-best.met>

& <http://ocbmaurice.dyndns.org/pl/slist.pl/serveur.met?download/serveur-good.met>

(situé au même endroit que le server.met, que vous pourrez ouvrir avec le bloc note) il va vous permettre de mettre à jour la liste des serveurs automatiquement après chaque lancement. En fait, Emule actualise la liste de serveurs automatiquement mais vous demande à chaque lancement de configurer le fichier adesses.dat, ainsi, en installant ce fichier, de la même manière que le server.met, emule ne vous demandera pas à chaque démarrage de le configurer. Voilà, l'installation est terminée. Configuration : Lancez emule.exe , et vérifiez bien que vous avez une liste de serveurs dans l'onglet "serveurs". Ensuite, cliquez sur l'onglet "préférences" en haut a droite. Puis allez dans l'onglet "connection et mettez les memes parametres que ci-dessous.

Toujours dans cette même fenêtre, allez dans l'onglet "serveur et cocher la case "MàJ auto serveur list au démarrage". Dans l'onglet "général", inscrivez votre pseudonyme et pour finir la configuration, allez dans l'onglet "dossier" pour définir les répertoires ou seront stockés vos fichiers téléchargés. Dans les "fichiers recus", indiquez le chemin du dossier dans lequel vous désirez placer vos fichiers une fois téléchargés. Faites de même pour les "fichiers temporaires", dans lesquels seront stocker vos fichiers en cours de downloads (sous forme de fichier .part). Emule se chargera automatiquement de mettre vos fichiers complets du répertoire des fichiers temporaire au répertoire des fichiers fini d'être downloader. Vous pouvez également partager tout ou une partie de vos disques et partitions (dans le cadre au dessous), mais attention, ne partager pas de fichier système ou autres qui d'une part

n'intéresse personne et de plus, peuvent mettre en péril la sécurité de votre pc sur le réseau, car accessibles par tout le monde. D'autant plus que de nombreux serveurs limitent le nombre de fichiers partagés par les utilisateurs (pas plus de 100 ou 200 fichiers). Voilà, la configuration de base est maintenant réalisée pour fonctionner de manière optimale. Les autres onglets peuvent être configurés mais sont plutôt destinés aux utilisateurs plus expérimentés, et ne sont pas fondamentaux dans l'utilisation d'émule. Vous en avez terminé avec ces paramètres, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton "appliquer".

Publication de Tout sur l'informatique - Programmation C#, Sécurité, Divx, P2P:
<http://www.zmaster.fr>

URL de cette publication
<http://www.zmaster.fr/modules.php?name=News&file=article&sid=50>