

Date: Mardi 20 mars 2007 à 10:00:00

Sujet: MSN

Liste des erreurs MSN

Qui n'est jamais tombé sur un numéro d'erreur incompréhensible en essayant de lancer MSN ? Pour vous aider, voici la liste des erreurs MSN et leurs significations.

IM_e_connect

0x81000301

La couche de Winsock n'a pas pu établir un raccordement.

IM_e_invalid_server_name

0x81000302

Reservé pour le futur usage.

IM_e_invalid_password

0x81000303

Le mot de passe fourni par l'utilisateur est inadmissible.

IM_e_already_logged_on

0x81000304

Le client local est déjà entré sur un serveur.

IM_e_server_version

0x81000305

La version de serveur est incompatible avec la version locale de client.

IM_e_logon_timeout

0x81000306

La tentative d'ouverture chronométrée de hors ligne a duré 15 secondes.

IM_e_list_full

0x81000307

Il y a trop de contacts dans une liste.

IM_e_ai_reject

0x81000308

Un contact a rejeté une invitation de Microsoft® NetMeeting®.

IM_e_ai_reject_not_inst

0x81000309

Un client a rejeté une invitation de NetMeeting 3,01 parce qu'elle n'existe pas sur l'ordinateur de l'utilisateur a distance.

IM_e_user_not_found

0x8100030A

Le serveur ne peut pas trouver l'utilisateur demandé;. Ceci pourrait être parce que l'utilisateur n'existe pas, l'utilisateur que le nom est inadmissible, ou ajouter un utilisateur &chou; du ôt; de serveur.

IM_e_already_in_list

0x8100030B

Le client local a essayé d'ajouter un utilisateur ` une liste, mais ce nom d'utilisateur existe déj` dans la liste de contact.

IM_e_disconnected

0x8100030C

Le client local a sorti.

IM_e_unexpected

0x8100030D

Le serveur a renvoyé un code d'erreur inattendu.

IM_e_server_too_busy

0x8100030E

Le serveur est l'un ou l'autre qui ne traite pas des demandes ou qui n'accepte pas de nouveaux raccordements.

IM_e_invalid_auth_packages

0x8100030F

Aucun mécanisme commun d'authentification n'a été; négocié;, ou il n'a pas été; initialisé; correctement.

IM_e_newer_client_available

0x81000310

Tout en entrant, le serveur renvoie un message qu'une plus nouvelle installation de client est disponible.

IM_e_ai_timeout

0x81000311

Un client ` distance n'a pas répondu ` une invitation d'application, et le client local a chronométré; hors de la demande d'invitation.

IM_e_cancel

0x81000312

Le client local a décommandé; une tentative d'ouverture.

IM_e_too_many_matches

0x81000313

Réservé; pour le futur usage.

IM_e_server_unavailable

0x81000314

Le serveur a été entré en contact, mais était indisponible pour des raisons non spécifiées.

IM_e_logon_ui_active
0x81000315
Réservé pour le futur usage.

IM_e_option_ui_active
0x81000316
Réservé pour le futur usage.

IM_e_contact_ui_active
0x81000317
Réservé pour le futur usage.

IM_e_logged_on
0x81000319
Le client a été entré. Ceci est retourné dans les cas où le client doit être en différé.

IM_e_connect_proxy
0x8100031A
Réservé pour le futur usage.

IM_e_proxy_auth
0x8100031B
Réservé pour le futur usage.

IM_e_proxy_auth_type
0x810003Ç
Réservé pour le futur usage.

IM_e_invalid_proxy_name
0x8100031D
Réservé pour le futur usage.

IM_e_not_primary_service
0x81000320
Réservé pour le futur usage.

IM_e_too_many_sessions
0x81000321
Réservé pour le futur usage.

IM_e_too_many_messages
0x81000322
Réservé pour le futur usage.

IM_e_remote_login
0x81000323
Réservé pour le futur usage.

IM_e_invalid_friendly_name
0x81000324
Reservé; pour le futur usage.

IM_e_session_full
0x81000325
Reservé; pour le futur usage.

IM_e_not_allowing_new_users
0x81000326
Reservé; pour le futur usage.

IM_e_invalid_domain
0x81000327
Reservé; pour le futur usage.

IM_e_tcp_error
0x81000328
Reservé; pour le futur usage.

IM_e_session_timeout
0x81000329
Reservé; pour le futur usage.

IM_e_multipoint_session_begin_timeout
0x8100032a;
Reservé; pour le futur usage.

IM_e_multipoint_session_end_timeout
0x8100032b
Reservé; pour le futur usage.

IM_e_reverse_list_full
0x8100032c
Reservé; pour le futur usage.

IM_e_server_error
0x8100032d
Le serveur a rencontré; une erreur.

IM_e_system_config
0x8100032e;
Une bibliothèque; que exige; n'a pas été; trouvée;.

IM_e_no_directory
0x8100032f
Reservé; pour le futur usage.

IM_e_user_canceled_logon
0x81000350

L'utilisateur a d'écrit;commande; la zone de dialogue d'ouverture.

IM_s_logged_on

0x01000319

L'utilisateur est d'écrit;j'écrit; entr'écrit;.

IM_s_already_in_the_mode

0x01000301

Publication de Tout sur l'écrit;informatique - Programmation C#,
S'écrit;curit'écrit;, Divx, P2P:

<http://www.zmaster.fr>

URL de cette publication

<http://www.zmaster.fr/modules.php?name=News&file=article&sid=207>